

资源中心

用户指南

文档版本 01
发布日期 2022-09-15



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 申请公测.....	1
2 我的资源.....	2
3 我的配额.....	3
4 配额预警.....	5

1 申请公测

介绍用户如何对有公测活动的产品或者服务申请公测。

操作步骤

此处以申请智能边缘云测服务为例。

当IAM用户申请公测时，需要联系IAM管理员先在IAM服务中为您赋予区域级项目的BSS Administrator权限。

- 步骤1** 登录[华为云](#)首页。
- 步骤2** 单击页面右上角的“控制台”。
进入管理控制台。
- 步骤3** 在左侧服务列表中选择待申请公测的资源，示例：智能边缘 > 智能边缘云IEC。
进入资源控制台。
- 步骤4** 单击“立即申请”。
- 步骤5** 根据实际情况设置企业规模、研发人员比例、应用场景、业务当前阶段等信息。

说明

用户第二次申请公测时，可以继承上一次申请该产品公测活动所填写的必填项信息。

- 步骤6** 选中“同意《公测试用服务协议》”。
- 步骤7** 单击“申请公测”，完成公测申请。
单击“前往公测管理”，可以查看已经申请的公测产品或者服务。

----结束

2 我的资源

介绍用户如何查看自己帐号下的资源及相关操作。

操作步骤

- 步骤1** 登录[华为云](#)首页。
- 步骤2** 单击页面右上角的“管理控制台”。
系统进入“管理控制台”页面。
- 步骤3** 选择“资源->我的资源”。



- 查看已购买资源：您可以勾选“只显示有资源的服务”，并选择区域，查看自己帐号下对应区域已购买的资源。
- 购买云服务：您可以选择区域，并点击区域下的云服务，页面会跳转到对应云服务的购买界面。

----结束

3 我的配额

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

IAM用户如果要查看我的配额，需要有Tenant Guest权限或者Tenant Administrator权限。

怎样查看我的配额？

步骤1 登录[华为云](#)首页。

步骤2 单击页面右上角的“管理控制台”。

系统进入“管理控制台”页面。

步骤3 单击管理控制台左上角的📍，选择区域和项目。

步骤4 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。

系统进入“服务配额”页面。



步骤5 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额、及使用情况。

如果当前配额不能满足业务要求，请单击“申请扩大配额”。

----结束

如何申请扩大配额？

1. 登录管理控制台。
2. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。



3. 单击“申请扩大配额”。
4. 在“新建工单”页面，根据您的需求，填写相关参数。
其中，“问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。

4 配额预警

什么是配额预警？

为我的配额创建告警。当配额达到预警阈值时，您会收到告警通知，方便您提前申请提升配额。

创建了配额预警后，系统会根据预先设置的预警阈值每小时审计一次，若超过预警阈值则会发送预警消息。预警消息的发送需间隔24小时，若发送预警消息后24小时内，再次超过预警阈值，则不会再次发送预警消息。

预警阈值

我的配额中已使用量大于等于预设百分比，您会收到告警通知。

取值范围为：50%~100%，默认“未设置”。

说明

当预警阈值为“未设置”时，预警区域也是“不可设置”状态。

通知主题

当配额使用量触发预警阈值时，通过创建预警通知对象，将系统上报的预警消息及时推送给主题订阅者。

通过主题可将配额预警消息发送给希望处理预警的人的手机、邮件、即时通信群等。

若没有您想要选择的主题，您可以单击创建主题，详细步骤请参考[主题管理](#)。创建主题后，您需要点击主题列表操作栏的添加订阅按钮，添加通知方式。

触发产生的预警消息由消息通知服务发送，可能产生少量费用，具体费用由消息通知服务结算。了解[计费详情](#)。

权限管理

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要[将其加入用户组](#)，并[给用户组授予策略或角色](#)，配额预警则需要管理员为IAM用户添加Tenant Administrator权限，IAM用户才能基于被授予的权限对云服务进行操作。详细的系统权限请参见[IAM系统权限](#)。

设置配额预警

- 步骤1** 登录[华为云](#)首页。
- 步骤2** 单击页面右上角的“管理控制台”。
系统进入“管理控制台”页面。
- 步骤3** 单击管理控制台左上角的📍，选择区域和项目。
- 步骤4** 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。




- 步骤5** 单击左侧“配额预警”，系统进入“配额预警”页面。
- 步骤6** 您可以在“配额预警”页面，单击“设置预警”。
- 步骤7** 对各项资源配置预警阈值、预警区域参数。
- 步骤8** 打开“发送通知”，设置“通知对象”。
- 步骤9** 设置完成后，单击“保存”。

----结束

如何关闭配额预警？

关闭通知主题中的发送通知，即可关闭配额预警。



如何申请扩大配额？

- 在“配额预警”界面单击“申请扩大配额”，跳转至“新建工单”界面。
- 根据您的需求，填写相关参数。其中，“**问题描述**”项请填写需要调整的内容和申请原因。
- 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。